



FILZPOTSCHA



Für das Grundmodell, beginnend mit der Ferse, die in der Größentabelle angegebene Maschenanzahl anschlagen. In offenen Reihen glatt rechts stricken, bis die gewünschte Anzahl der Reihen erreicht ist. Nun alle Maschen auf ein Nadelspiel verteilen, dabei nach der 1. Masche der 1. Nadel und vor der letzten Masche der 4. Nadel je 1 Masche aufnehmen. Es sind nun 2 Maschen mehr, als in der Tabelle angegeben.

Für die Spitze jeweils 2 Maschen pro Nadel in jeder Runde zusammenstricken, am besten zuerst die ersten 2 Maschen, in der nächsten Runden die letzten 2 Maschen zusammenstricken, bis noch 2 Maschen pro Nadel übrig sind. Den Faden abschneiden und die restlichen 8 Maschen zusammenziehen und den Faden vernähen.

Den Anschlag/Ferse zusammennähen.

Die Potscha in der Waschmaschine bei 40°C mit Flüssigwaschmittel bei normalen Programm mit Jeans waschen, je nach Maschine vielleicht 2x waschen, oder 60°.

Größe	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Maschenansschlag	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	28	30	30	30	32	32	32	34	34	36	36	38	38	38	38
Offen glatt rechts gestrickte Reihen	21	21	21	21	21	23	23	23	25	25	25	27	27	27	29	29	31	31	33	33	35	35	37	37	37	39	39
Geschlossene Runden	12	14	16	18	20	19	20	21	20	21	22	21	22	23	23	25	25	27	27	30	30	31	31	33	34	34	36
Gesamt Reihen bis Spitze	33	35	37	39	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	52	54	56	58	60	63	65	66	68	70	71	73	75